

CAPTICKET – WEBVERSION (STAND: 03.05.2024)

LASERDRUCKER

Gerne kann die Zell am See-Kaprun Sommerkarte über den Laserdrucker ausgedruckt werden.


WICHTIG: Der Laserdrucker muss entweder beim jeweiligen Gerät installiert oder über WLAN erreichbar sein.

1) EINSTELLUNGEN

Um den Laserdrucker bei der Ticketproduktion zu verwenden, bitte vorab unter dem **Benutzer-Icon** die **EINSTELLUNGEN** aufrufen, dann **Ticketdruck** auswählen und den Regler nach links schieben (wenn nicht schon als Standard hinterlegt), so dass der Laserdrucker in blauer Schrift hinterlegt ist. Dies dann im Anschluss übernehmen.

Die bereits hinterlegten Werte für die X- sowie Y-Achse (Standard: X = 20,5 und Y = 192) entsprechen den Vorgaben für die **A4 Vorlagen der Schälkarte, in welcher die Sommerkarte hochkant/senkrecht perforiert drin liegt. Diese sind gerne bei unseren Tourismusinformatoren erhältlich und werden fortan verwendet.**

Sollte beim Testticket beim Herauslösen der Sommerkarte Informationen abgeschnitten werden, so kann man bei den X- und Y-Werten die Position korrigieren.




The screenshot shows the 'Einstellungen > Ticketdruck' (Settings > Ticket Printing) interface. On the left, a sidebar menu is visible with options like 'DUNGEN', 'TICKETS', and 'MEHR'. The main content area is titled 'Einstellungen > Ticketdruck' and contains the following sections:

- Drucker**: A toggle switch for 'Laserdrucker' is turned on (blue), and 'OPOS-Drucker' is turned off (grey).
- Schälkarte**: A section titled 'Geben Sie die Position des Tickets auf der DIN A4 Seite an.' (Specify the position of the ticket on the DIN A4 page). It shows two input fields: 'Position X (mm)' with the value '20,5' and 'Position Y (mm)' with the value '192'.
- Testdruck**: A button labeled 'TESTTICKET DRUCKEN' with a printer icon.

At the bottom of the page, there are two buttons: '← ZURÜCK' (Back) and 'ÜBERNEHMEN ✓' (Apply/Save).

2) TESTTICKET DRUCKEN

Wenn die vorherige Einstellung durchgeführt worden ist, kann bereits unter **EINSTELLUNGEN - Ticketdruck**, ein Testticket gedruckt werden, hierzu **TESTTICKET DRUCKEN** anklicken.



CAPCORN VORANMELDUNGEN MELDUNGEN TICKETS MEHR

TICKETPRODUKTION TICKET DRUCKEN TICKET SPERREN TICKET ERNEUERN

Ticket	Name	Von	Bis	TG	Status	Kategorie
88	Testing Kind1	03.05.2024	06.05.2024	4	ABGESTELLT	Erwachs
67	Testing Test	30.04.2024	04.05.2024	5	ABGESTELLT	Erwachs
47	Test Partner	02.05.2024	04.05.2024	3	ABGESTELLT	Kinder at
45	Test Kind	02.05.2024	05.05.2024	4	ABGESTELLT	Kinder b
44	Test Chrissy	02.05.2024	05.05.2024	4	ABGESTELLT	Erwachs
27	Test Christiane	30.04.2024	03.05.2024	4	ABGESTELLT	Kinder at
26	Test Partner	30.04.2024	03.05.2024	4	ABGESTELLT	Kinder at
15	Test Schmittenhöhe Kind 0-5	29.04.2024	09.05.2024	11	ABGESTELLT	Kinder b
14	Test Schmittenhöhe Kind 6-14	29.04.2024	09.05.2024	11	ABGESTELLT	Kinder at

Einstellungen > Ticketdruck


Druckeinstellungen des angemeldeten Benutzers.

Drucker
Laserdrucker OPOS-Drucker

Schalkarte
Geben Sie die Position des Tickets auf der DIN A4 Seite an.
Position X (mm): 20,5 Position Y (mm): 192

Testdruck
TESTTICKET DRUCKEN

Es öffnet sich das Fenster mit der PDF-Vorschau, in welcher man wie gehabt den Zieldrucker auswählt.



Drucken 1 Blatt Papier

Ziel: Kaprun 1 OG

Seiten: Alle

Kopien: 1

Farbe: Farbe

Weitere Einstellungen

Drucken **Abbrechen**


← ZURÜCK

ZKS
01.01.99 morgen - 03.01.99 abend
9999999 Maxima Mustermann
Tickettyp
Hotel CapCorn

3) TICKETDRUCK ÜBER LASERDRUCKER

Wenn Ticket(s) über die Funktionen **TICKETPRODUKTION** oder **TICKET DRUCKEN** oder **TICKET ERNEUERN** gedruckt werden (Anleitung zu einzelnen siehe Dokument Tickets), so ist folgende Vorgehensweise nötig.

Bei der **TICKETPRODUKTION** nach Anhaken von allen AGBs auf **WEITER ZUM DRUCK** klicken.



Es öffnet sich das Fenster mit der PDF-Vorschau, in welcher man wie gehabt den Zieldrucker auswählt.

WICHTIG: Wenn mehrere Tickets gedruckt werden, dass der einseitige Druck eingestellt ist.

